Windows 系統設定

1. 第一次使用時,請先確認您的 Windows 系統類型(32 位元或 64 位元)。查詢步驟: 按[開始] → [設定] (2) → [系統] → [關於] (1) → 查看 Windows 系統類型。

2. 依據您的 Windows 版本及系統類型,下載安裝相對應的 EAP-GTC 模組安裝檔:

| 作業系統 | 32 (| 立元 | 64 位元 | | |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|--|
| Windows 7 | EAP-GTC- | x86-Win7 | EAP-GTC-x64-Win7 | | |
| windows 7 | 下載點1 | 下載點2 | 下載點1 | 下載點 2 | |
| Windows 10/11 | EAP-GTC-x86-Win10 | | EAP-GTC-> | <64-Win10 | |
| Windows 10/11 | 下載點1 | <u>下載點 2</u> | 下載點1 | 下載點 2 | |

3. 底下安裝及設定內容以 Windows 10/11,64 位元安裝步驟為例。

安裝 EAP-GTC

1. 執行安裝檔後,出現如下畫面按「Next」。



2. 選取「I accept the terms in the license agreement」後,再按「Next」。

| | 0 | | 1121 |
|---|---|---|--|
| 😸 EAP-GTC-x64 - InstallShield Wizard | | | × |
| License Agreement Please read the following license agreemen | t carefully. | | 2 |
| Aruba Net | tworks, Inc. | | ^ |
| End-User Software License | e Agreement (" | 'Agreement") | |
| IMPO | RTANT | | |
| YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLO OF ANY SOFTWARE PROGRAMS FROM ARU CLICKING "YES" ON THIS SCREEN, YOU IND THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGF TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFO AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS O SCREEN, IN WHICH CASE YOU WILL BE DEN | WING TERMS BE BA WIRELESS NE ICATE THAT YO REEMENT. THER DRE CLICKING O F THE AGREEME IED ACCESS TO | FORE INSTALLAT TWORKS, INC. (*) U AGREE TO BE EFORE, PLEASE F IN "YES". IF YOU INT, CLICK "NO" THE SOFTWARE | ION OR USE ARUBA*). BY BOUND BY READ THE DO NOT ON THIS IF THESE Y |
| I accept the terms in the license agreement | | | Print |
| O I do not accept the terms in the license agre | eement | | |
| InstallShield | | | |
| | < Back | Next > | Cancel |

3. 選取「Complete」後,再按「Next」。

| 🛃 EAP-GTC-x64 | - InstallShield Wizard | \times |
|-----------------|---|----------|
| Setup Type | | |
| Choose the set | up type that best suits your needs. | |
| Please select a | setup type. | |
| Complete | ן | |
| | All program features will be installed. (Requires the most disk space.) | |
| | | |
| O Custom | | |
| | will be installed. Recommended for advanced users. | |
| | | |
| | | |
| InstallShield | | |
| | < Back Next > Cancel | |

4. 按「Install」開始安裝。

| 🛃 EAP-GTC-x64 - InstallShield Wizard | ł | | × |
|---|------------------|------------------------------------|--------------------|
| Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation | | | E |
| Click Install to begin the installation. | | | |
| If you want to review or change any of exit the wizard. | your installatio | n settings, <mark>click</mark> Bad | k. Click Cancel to |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| InstallShield | | | |
| | < Back | Install | Cancel |

5. 安裝完成,按「Finish」。

| 😹 EAP-GTC-x64 - InstallShie | ld Wizard | × |
|-----------------------------|---|-----|
| 1 | InstallShield Wizard Completed | |
| 0 | The InstallShield Wizard has successfully installed EAP-GTC-x64. Click Finish to exit the wizard. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | < Back Finish Can | cel |

6. 按「Yes」讓電腦重新開機。

| 👷 EAP-O | TC-x64 Installer Inform | ation | \times |
|---------|---|-------|----------|
| 1 | You must restart your system for the configuration changes made to EAP-GTC-x64 to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to restart later. | | |
| | Yes | No | |

設定 WiFi

1.按左下角「開始」→「設定」。

(Windows 11 使用者請點選畫面下方放大鏡搜尋「控制台」,進入控制台之後點選「網路和共用中心」,再直接跳至第 4 步驟)

| | | 3D 檢視器 |
|----------|-----|---------------------------------|
| 8 | | 7-Zip |
| D | A | |
| | AB | Access 2016 |
| | . 🔼 | Acrobat Distiller 9 |
| ŝ | الح | Adobe Acrobat 9 Pro |
| 0 | LC | Adobe LiveCycle Designer ES 8.2 |
| | | Adahe Photoshan Evaress |
| | Q | H 🗧 📃 🏛 |

2. 進入「Windows 設定」畫面,按「網路和網際網路」。

| | | Windows 設定 | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---|---|----------------------------|
| | | 尋找 | 設定 | | Q | | |
| 口 | 糸統 顯示器、音效、通知、電源 | | | 裝置 藍牙、印表機、滑鼠 | [| _ | 電話 連結您的 And |
| | 網路和網際網路 Wi-Fi、飛航模式、VPN | | A | 個人化 誇景、鎖定畫面、色彩 | | Ξ | 應用程式 ^{解除安裝、預書} |
| 8 | 帳戶 您的帳戶、電子郵件、同步設 定、工作、家庭 | | 色 A字 | 時間與語言 語音、地區、日期 | Q | 5 | 遊戲 遊戲列 ∖ DVR |

3. 按「網路和共用中心」。

| ŵ | 首頁 | 狀態 |
|--------|-------|-----------------------------|
| 專 | 找設定 | 網路狀態 |
| 網路 | 和網際網路 | — |
| ₿ | 狀態 | A |
| (i. | Wi-Fi | 未連線 |
| ß≣ | 撥號 | 您未連線到任何網路。 |
| o%o | VPN | ▲ 疑難排解 |
| ц С | 飛航模式 | 顯不可用的網路 |
| ((j)) | 行動埶點 | 變更您的網路設定 |
| C | 數據使用量 | 變更介面卡選項 檢視網路介面卡及變更連線設定。 |
| ⊕ | Proxy | 共用選項 對於您連線的網路,決定您要共用的項目。 |
| | | 檢視您的網路內容 |
| | | Windows 防火牆 |
| | | 網路和共用中心 |

4. 按「設定新的連線或網路」。



5. 按「手動連線到無線網路」。

| ← 1 | 2 設定連線或網路 | | ~ |
|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 巽擇連線選項 | | |
| | 建線到網際網路 設定寬頻或撥號連線以連線到網際網路。 | | |
| | 設定新網路 設定新的路由器或存取點。 | | |
| | 手動連線到無線網路 請連線到隱藏的網路或建立新的無線設定檔。 | | |
| | ● 連線到工作地點 設定撥號或 VPN 連線以連線到您的工作地點。 | | |
| | | | |
| | | J III | ME |
| | トージ(N) | HX. | /PI |

網路名稱輸入「ntou-802.1x」、(英文字母皆為小寫)。
 安全性類型選擇「WPA2-Enterprise」、
 按「下一步」。

| | | | | _ | | × |
|---|---------------|-------------------|--------|-------|----------|---|
| ← | № 手動連線到無線網路 | | | | | |
| | 輸入您要新增之無線 | 網路的資訊 | | | | |
| | 網路名稱(E): | ntou-802.1X | | | | |
| | 安全性類型(S): | WPA2-Enterprise ~ |] | | | |
| | 加密類型(R): | AES ~ | | | | |
| | 安全性金鑰(C): | | 藏字元(H) | | | |
| | ✓ 自動啟動這個連線(T) | | | | | |
| | 🗌 即使網路未廣播,還 | 是進行連線(O) | | | | |
| | 警告: 若選取此選項 | 您電腦的隱私權可能會有風險。 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | _ | | ` | |
| | | | -त | 一步(N) | 取 | 淌 |

7. 按「變更連線設定(H)」。

| ~ | - 📝 手動連線到無線網路 | |
|---|------------------------------------|--|
| | 已成功新增 ntou-802.1X | |
| | → 變更連線設定(H) 開啟 [連線] 內容讓我可以變更設定。 | |
| | | |
| | | |
| | | |

8. 進入「安全性」分頁,再按「設定」。

| ntou-802.1X 無線網路內容 | | | × |
|------------------------|-----------------|--------|--------|
| 連線安全性 | | | |
| | | | |
| 安全性類型(E): | WPA2-Enterprise | | \sim |
| 加密類型(N): | AES | | \sim |
| | | | |
| | | | |
| 選擇網路驗證方法(O): | | | |
| Microsoft: Protected E | AP (PEAP) | ~ 設定(9 | 5) |
| ☑ 每次登入時都記住我 | 在此連線的認證(R) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 進階設定(D) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Г | Tre ch | En XX |
| | L | 唯正 | 以》问 |

9. 取消勾選「透過驗證憑證來確認伺服器身分識別」,

選擇驗證方法:下拉選取「EAP-Token」,

按「確定」。

| 受保護的 EAP 內容 | × |
|--|---|
| 連線時: | |
| □透過驗證憑證來確認伺服器身分識別(V) | |
| 連線到這些伺服器(例如:srv1;srv2;:*\.srv3\.com)(O): | |
| 受信任的根慿證授權單位(R): | |
| AddTrust External CA Root AffirmTrust Commercial AVG Web/Mail Shield Root Baltimore CyberTrust Root | |
| Certum CA | |
| Certum Trusted Network CA Class 3 Public Primary Certification Authority | |
| COMODO RSA Certification Authority | |
| 注: (注意: 1): ([注意: 1): ([Littic: 1): (Littic: 1): | |
| 建城即的通知(1); | |
| 如本無法嚴留回國會的好力戰別的口及使用有 | |
| 選擇驗證方法(S): | |
| EAP-Token ~ 設定(C) | |
| ☑ 啟用快速重新連線(F) | |
| □ 如果伺服器未顯示加密繫結的 TLV 就中斷連線(D) | |
| | |
| | |
| 確定取消 | |
| | |

10. 回到「安全性」分頁畫面,按「確定」。

| ntou-802.1X 無線網路內容 | | | × |
|------------------------|-----------------|-------|--------|
| 連線 安全性 | | | |
| | | | |
| 安全性類型(E): | WPA2-Enterprise | | \sim |
| 加密類型(N): | AES | | ~ |
| | | | |
| | | | |
| 選擇網路驗證方法(O): | | | |
| Microsoft: Protected E | AP (PEAP) ~ | 設定(S) | |
| ☑ 每次登入時都記住我 | 在此連線的認證(R) | | |
| 進階設定(D) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | _ | | |
| | 4 | 権定 | 取淌 |
| | | | |

11. 回到以下畫面按「關閉」。

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ | | \times |
|---------------------------------------|---|---|----------|
| ← 🕺 手動連線到無線網路 | | | |
| 已成功新增 802.1X | | | |
| → 變更連線設定(H) 開啟 [連線] 內容讓我可以變更設定。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 刷 | 閉 |

12. 回到桌面,按右下角「網際網路存取」。



13. 選擇「ntou-802.1x」然後按「連線」。



14. 輸入學校電子郵件帳號及密碼,然後按「OK」。部分電腦按完「OK」之後認證視窗依然 會存在,此時只要按右上角X關閉即可。

| Enter Credentials |) |
|-------------------------------|---|
| | |
| User name: 輸入海大電子郵件帳號,@後面不用輸入 | |
| Password: 輸入海大電子郵件密碼 | |
| Logon domain: | |
| OK Cancel | |

15. 顯示如下文字即已連線成功。

